

ADMINISTRADORES

HERRAMIENTA DE ADMINISTRACIÓN

Este documento es propiedad de SIATEL.

No puede ser reproducido ni comunicado sin autorización escrita de SIATEL.

TABLA DE CONTENIDOS

¿QUÉ ES UN ADMINISTRADOR?	5
RAMAS ACCESIBLES A LOS ADMINISTRADORES POR SERVIDOR	6
RAMAS ACCESIBLES A LOS ADMINISTRADORES POR BASE	8
DESIGNAR UN ADMINISTRADOR	10
ELIMINAR UN ADMINISTRADOR	11

¿QUÉ ES UN ADMINISTRADOR?

Los administradores son usuarios que se pueden conectar a la Herramienta de Administración Gargantua porque se les ha otorgado la responsabilidad de administrar al menos una rama de éste.

Cuando un administrador se conecta a la Herramienta de Administración Gargantua, sólo ve la rama de la que se hace cargo.

El superusuario Admin es administrador de todas las ramas de la Herramienta de Administración de forma implícita e inalienable, pudiendo así crear usuarios y nombrarles administradores de la totalidad o de parte de las ramas.




Los administradores son necesariamente usuarios, es decir, personas físicas, específicas: un rol o grupo no puede ser nombrado administrador de forma colectiva.

Existen dos grandes tipos de administradores (sin embargo un solo usuario puede poseer las responsabilidades de ambos):

- Los **administradores por servidor** tienen acceso a las ramas de la Herramienta de Administración comunes a un servidor Gargantua: usuarios, grupos, roles, delegaciones, portales, recursos...
- Los **administradores por base** tienen acceso a las ramas de la Herramienta de Administración comunes a una base Gargantua: atributos y formularios, vistas, procesos, IntelliScan...

RAMAS ACCESIBLES A LOS ADMINISTRADORES POR SERVIDOR

Los administradores por servidor son designados en el panel **Administradores**, disponible en el panel izquierdo de la Herramienta de Administración.




En función de sus asignaciones, los administradores por servidor tienen acceso a las siguientes ramas:

- Los **Administradores de administradores** tienen acceso a la rama **Administradores** del panel izquierdo; pueden designar administradores por servidor, rama por rama, y administradores por base Gargantua (ver [Ramas accesibles a los administradores por base](#)).
- Los **Administradores de usuarios, perfiles de usuarios, delegaciones, grupos y roles** tienen acceso a las ramas 2 a 7 del panel izquierdo (**Usuarios, Grupos, Roles, Asignaciones, Delegaciones, Perfiles de configuración de la interfaz**), así como a todo su contenido. Sin embargo, no pueden ni asignar usuarios, grupos o roles a bases, ni utilizar la pestaña **Administradores** de la rama **Asignaciones**, excepto si también son, respectivamente, administradores de las bases en cuestión y administradores de administradores.
- Los **Administradores de bases Gargantua** tienen acceso a la rama **Bases Gargantua**, así como al panel de administración de cada base; pueden agregar, eliminar y configurar bases. Sin embargo, no pueden ni asignar usuarios, grupos o roles a bases, ni nombrar administradores por base: para ello deben ser administradores de administradores.
- Los **Administradores de portales** tienen acceso a la rama **Portales**; pueden agregar y eliminar portales y asignarlos a usuarios, grupos o roles.
- Los **Administradores de recursos** tienen acceso a la rama **Recursos** y a todas sus funciones.

- Los **Administradores de espacios y reglas de almacenamiento** tienen acceso a las ramas **Áreas de almacenamiento** y **Reglas de almacenamiento**.
- Los **Administradores de planificadores** tienen acceso a la rama **Planificadores**.
- Los **Administradores de certificados** tienen acceso a la rama **Certificados** y a todas sus funciones.
- Los **Administradores de estadísticas** tienen acceso al módulo **Estadísticas**.

RAMAS ACCESIBLES A LOS ADMINISTRADORES POR BASE

Los administradores por base son designados en el panel **Administradores** de la pestaña **Asignaciones**, presente en el panel de administración de cada base:



En función de sus asignaciones, los administradores por base tienen acceso a las siguientes ramas:

- Los **Administradores de la base** tienen acceso al panel de administración situado en la raíz de cada base que administran; pueden configurar los parámetros generales de las bases, asignar a ella usuarios, grupos y roles, y designar otros administradores de la base. Además, los administradores de la base tienen responsabilidad implícita sobre todas las ramas de la base, por lo que de nada sirve designarles en los campos correspondientes a las ramas inferiores de la base.



Los administradores de cada base Gargantua pueden también ser designados en la pestaña “Bases” del panel “Administrador de administradores”.

- Los **Administradores de listas, atributos, formularios y perfiles de visualización** tienen acceso a las ramas **Listas**, **Atributos**, **Reglas de composición**, **Perfiles de visualización de contenidos** y **Formularios**.
- Los **Administradores de vistas** tienen acceso a la rama **Vistas**.

- Los **Administradores de procesos** tienen acceso a la rama **Procesos**.
- Los **Administradores de modelos OCR** tienen acceso a la rama **Modelos OCR**.
- Los **Administradores de tareas IntelliScan** tienen acceso a la rama **Tareas IntelliScan**.
- Los **Administradores de perfiles de seguridad** tienen acceso a la rama **Perfiles de seguridad**.
- Los **Administradores de scripts** tienen acceso a la rama **Scripts**.



Los administradores por base que no son administradores de la base pueden ver el panel de administración de la raíz de la base pero no pueden realizar modificaciones.

DESIGNAR UN ADMINISTRADOR

Puede designar administradores en diferentes ubicaciones, en función de su tipo:

- **Administradores por servidor:** en la pestaña **Servidor** del panel de administración de administradores;
- **Administradores por base:** en la pestaña **Base** del panel de administración de administradores, o bien en la pestaña **Asignaciones** del panel de administración de la base en cuestión.

Para designar un administrador:

1. Acceda a la pestaña **Servidor** o **Base** del panel de administración de administradores, o bien a la pestaña **Asignaciones** del panel de administración de la base en cuestión.
2. Localice el campo correspondiente a las responsabilidades de administración que quiere atribuir.
3. Haga clic en el botón  a la derecha del campo.

Se abre un cuadro de diálogo.

4. En el campo **Nombre** del cuadro de diálogo, introduzca las primeras letras del nombre del usuario que desea designar como administrador.

Se muestra una lista de usuarios.

5. En la lista, haga doble clic en el nombre del usuario de su elección.

El usuario es ahora administrador de las ramas correspondientes al campo.

ELIMINAR UN ADMINISTRADOR

Puede eliminar administradores en diferentes ubicaciones, en función de su tipo:

- **Administradores por servidor:** en la pestaña **Servidor** del panel de administración de administradores;
- **Administradores por base:** en la pestaña **Base** del panel de administración de administradores, o bien en la pestaña **Asignaciones** del panel de administración de la base en cuestión.

Para eliminar un administrador:

1. Acceda a la pestaña **Servidor** o **Base** del panel de administración de administradores, o bien a la pestaña **Asignaciones** del panel de administración de la base en cuestión.
2. Localice el campo correspondiente a las responsabilidades de administración que quiere eliminar.
3. Haga clic en el botón  a la derecha del campo.

Se abre un cuadro de diálogo que contiene los nombres de los administradores de esta rama.

4. En la lista, haga doble clic en el nombre del usuario que quiera eliminar.

El usuario ya no es administrador de las ramas correspondientes al campo.