


TABLA DE CONTENIDOS

BARRA DE HERRAMIENTAS PERSONALIZACIÓN DE LA VISUALIZACIÓN

La barra de herramientas ofrece varias posibilidades de personalización de la visualización.



Los iconos de la barra de herramientas permiten realizar las operaciones siguientes:

General

- **Ver/Tapar cuadrícula:** permite ver/tapar las filas y columnas de la tabla. Visualizarlas permite personalizarlas más fácilmente; taparlas permite ver la visualización como se fijará en el Cliente Web;
- **Leyenda:** permite fijar la lista de los atajos de teclado.

Visualización personalizada

- **Propiedades de la visualización personalizada:** permite ver las propiedades de la visualización: número de columnas y eventos;
- **Reiniciar diseño de página:** permite eliminar el diseño de página actual, y volver a una tabla virgen;
- **Insertar columna a la izquierda:** permite insertar una columna a la izquierda de la tabla;
- **Eliminar columna:** permite eliminar la columna seleccionada;
- **Insertar columna a la derecha:** permite insertar una columna a la derecha de la tabla.

Columnas

- **Propiedades de la columna:** permite fijar las propiedades de la columna: número de filas y de celdas, ancho, estilo y nivelación vertical;
- **Insertar columna a la izquierda:** permite insertar una columna a la izquierda de la columna seleccionada;
- **Eliminar columna:** permite eliminar la columna seleccionada;
- **Insertar columna a la derecha:** permite insertar una columna a la derecha de la columna seleccionada;
- **Insertar una fila encima:** permite insertar una fila encima de la fila seleccionada;
- **Eliminar la fila:** permite eliminar la fila seleccionada;
- **Insertar una fila abajo:** permite insertar una fila abajo de la fila seleccionada.

Celdas

- **Combinar celdas:** permite combinar dos celdas seleccionadas, o más;
- **Deshacer combinación celdas:** permite cancelar la combinación de las celdas seleccionadas;
- **Copiar celda:** permite copiar la celda seleccionada;
- **Pegar la(s) celda(s):** permite pegar la(s) celda(s) seleccionada(s);

-  **Seleccionar las celdas combinadas:** permite seleccionar la celda que contiene las celdas combinadas (requiere estar en la columna que contiene estas celdas, antes de utilizar esta opción);
-  **Restaurar celdas:** permite eliminar el contenido de la(s) celda(s) seleccionada(s);
-  **Aleatorizar el contenido de las celdas:** permite modificar el texto aleatorio que aparece en la vista previa de su tabla.

CONFIGURAR LA TABLA DE PERSONALIZACIÓN

Una vez que haya creado la estructura de su tabla, puede configurar sus columnas y celdas.



Antes de configurar su tabla, procure que la cuadrícula sea fijada. La cuadrícula permite definir el emplazamiento de los elementos de la tabla.

- Para configurar una columna:

1. Seleccione la columna que desea configurar, al haciendo clic en la fila amarilla superior.

El conjunto de las filas de la columna se resalta. Una tabla de configuración aparece en la parte inferior del panel derecho.

Propiedades - [Columna]	
filas	11
celdas	1
ancho	40px
nivelar	   
estilo	

2. Rellena los campos de la tabla:

- **Filas:** campo relleno automáticamente con arreglo al número de filas insertadas en la columna;
- **Celdas:** campo relleno automáticamente con arreglo al número de celdas (o subceldas) insertadas en la columna;
- **Ancho:** ancho de la columna. Se puede expresar en píxel o porcentajes. Elija su mismo un valor, o haga clic en el campo para desplegar una lista de valores posibles;
- **Nivelar verticalmente:** nivelación vertical del contenido de la columna con arreglo al de la columna más grande. La nivelación se puede hacer arriba, abajo, o en el centro de la columna.
- **Estilo:** estilo CSS de la columna.

Ha configurado una columna.

- Para configurar una celda:

1. Seleccione la celda que desea configurar.

La celda se resalta. Una tabla de configuración aparece en la parte inferior del panel derecho.

Propiedades - [Celda]			
tipo	 	filas combinadas	columnas
contenido	<code>\${document:fileType}, \${document:fileSize}</code>		
ancho	16px	nivelar	    
tipo de letra	georgia	tamaño de letra	14px
estilos de letra	B <i>I</i> <u>U</u>	color	#ff173e
eventos			
clase CSS			
estilo	padding:0 30px		

2. Rellena los campos de la tabla:

- **Tipo:** elija fijar un texto o una imagen en la celda. Después, tiene que agregar el texto o la imagen en el campo **Contenido**;
- **Filas combinadas:** campo relleno automáticamente con arreglo al número de filas combinadas para formar la celda;
- **Columnas combinadas:** campo relleno automáticamente con arreglo al número de columnas combinadas para formar la celda;
- **Contenido:**
 - Texto: el texto puede ser libre, o un valor de atributo. Para elegir el atributo, haga clic en el campo para desplegar la lista de atributos disponibles;
 - Imagen: la imagen puede ser una vista previa del documento, un recurso del servidor o uno de los iconos disponibles en la lista. Para elegir la imagen, haga clic en el campo para desplegar la lista de imagenes disponibles;
- **Ancho:** ancho de la columna. largeur de la colonne. Se puede expresar en píxel o porcentajes. Elija su mismo un valor, o haga clic en el campo para desplegar una lista de valores posibles;
- **Nivelar horizontalmente:** nivelación horizontal del contenido de la celda. Se puede ajustar a la izquierda, derecha, en el centro o se puede justificar;
- **Nivelar verticalmente:** nivelación vertical del contenido de la celda. Se puede ajustar arriba, abajo, o en el centro;
- **Tipo de letra:** tipo de letra del contenido de la celda;
- **Tamaño de letra:** tamaño de la letra;
- **Estilos de letra:** estilo de la letra (negrita, cursiva o subrayado);
- **Color:** color de la letra;
- **Color de fondo:** color de fondo de la celda;
- **Eventos:** eventos JavaScript de la celda;
- **Clase CSS:** clase CSS de la celda;

- **Estilo:** estilo CSS de la celda.

Ha configurado una celda.

- Una vez que haya configurado su tabla, haga clic en **Guardar**, y **Publicar**.