

MANUEL D'UTILISATION

SIATEL MEDIA TOOL

Ce document est la propriété de SIATEL.

Il ne peut être reproduit ou communiqué sans l'autorisation écrite de SIATEL.

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	5
DÉMARRER SIATEL MEDIA TOOL	6
TYPES DE TÂCHES	7
Média autonome	7
Média de sauvegarde	7
Média d'archivage	8
Média d'archivage pour le stockage en fichiers regroupés.....	8
DÉMARRER UNE TÂCHE	9
CONFIGURER UNE TÂCHE	10
Écran de configuration du processus de gravure.....	10
Écran de sélection des données à inclure dans le disque.....	11
Rechercher les données à inclure sur le disque	11
Ajouter les dossiers à la sélection	12
DÉPLACER DES DOCUMENTS SUR UN MÉDIA	14
OPTIONS	16

INTRODUCTION



Dans ce document et dans l'interface de SIATEL Media Tool, le terme « Média » est employé pour désigner un support de stockage pouvant être un CD, un DVD ou un Blu-ray.

Avec le module de gravure SIATEL Media Tool, vous pouvez :

- Effectuer des copies de sauvegarde de documents sur un média ;
- Archiver sur un média des documents qui resteront visibles dans le Client web, et consultables si le média correspondant est inséré dans le lecteur optique du serveur ;
- Créer des Médias autonomes contenant des documents et une version allégée de Gargantua permettant de les consulter avec leur arborescence d'origine.

Ce document explique comment utiliser le module SIATEL Media Tool.

Pour plus d'informations sur l'installation de ce module, voir la documentation « SIATEL Media Tool – Manuel d'installation ».


Pour plus d'utilisation sur la version allégée de Gargantua disponible dans le Média autonome, voir l'aide contextuelle disponible directement dans l'onglet **Aide** du module.

DÉMARRER SIATEL MEDIA TOOL

Un fois installé, le module SIATEL Media Tool est disponible dans : menu **Démarrer** > **Programmes** / **Tous les programmes** > **SIATEL** > **Siatel Media Tool**. Une icône de raccourci est également disponible sur le bureau.

1. Démarrez le module SIATEL Media Tool depuis la liste des programmes ou le raccourci du bureau.

La fenêtre de connexion suivante s'affiche :



2. Saisissez vos identifiants GARGANTUA et l'URL du serveur, puis cliquez sur **OK**.



Par défaut, l'URL du serveur est de la forme « `http://MonServeur:8080/siatel-web/` ». Il s'agit de la même URL que celle utilisée pour se connecter au Client web.



*Pour utiliser le module SIATEL Media Tool, vous devez disposer du privilège « **Accès complet** » et de l'accès au module « **Outils de gravure** ». Si vous ne disposez pas des droits d'accès suffisants, contactez votre administrateur.*

La fenêtre SIATEL Media Tool s'affiche.

TYPES DE TÂCHES


SIATEL Media Tool comporte différents types de tâches qui permettent de graver des données sur un média (CD, DVD ou Blu-ray) afin de les sauvegarder, de les archiver ou de les transmettre à quelqu'un pour consultation.

MÉDIA AUTONOME

Une tâche de type **Média autonome** vous permet de créer un « Média autonome » contenant :

- Les dossiers de votre choix, sélectionnés dans une ou plusieurs bases Gargantua ;
- Une version allégée de Gargantua permettant de consulter le contenu des dossiers avec son classement d'origine sur un poste ne disposant pas de Gargantua.

La version allégée de Gargantua obtenue à l'aide d'une tâche de type **Média autonome** se présente comme suit :



MÉDIA DE SAUVEGARDE

Une tâche de type **Média de sauvegarde** vous permet de créer une copie de sauvegarde des documents de votre choix sur un média.

Ce type de sauvegarde ne permet pas d'effectuer une restauration des données dans Gargantua en cas de perte

des données originales.

MÉDIA D'ARCHIVAGE

Une tâche de type **Média d'archivage** permet de déplacer des documents sur un média. Les documents correspondants resteront visibles dans le Client web, et pourront être consultés si le média correspondant est inséré dans le lecteur optique du serveur. Ce type de tâche s'applique donc à des documents qui sont peu susceptibles d'être consultés.

Pour plus d'informations, voir [Déplacer des documents sur un média](#).

MÉDIA D'ARCHIVAGE POUR LE STOCKAGE EN FICHIERS REGROUPÉS

Une tâche de type **Média d'archivage pour le stockage des fichiers regroupés** permet de créer une copie de sauvegarde sur média de documents ayant été stockés dans un espace de stockage de type **Stockage en fichiers regroupés (taille fixe)**.

Ce type de sauvegarde ne permet pas d'effectuer une restauration des données dans GARGANTUA en cas de perte des données originales.

DÉMARRER UNE TÂCHE

Pour démarrer une tâche, procédez comme suit :

1. Depuis l'écran d'accueil de SIATEL Media Tool, vous pouvez :
 - Cliquer sur **Démarrer une nouvelle tâche**, puis sélectionner un [type de tâche](#).
 - Cliquer sur **Sélectionner une tâche terminée**, puis sélectionner une tâche lancée précédemment.
2. Cliquez sur le bouton **Suivant**.
3. Configurez les [différentes options de la tâche](#).

CONFIGURER UNE TÂCHE

Lorsque vous démarrez une tâche, les écrans suivants s'affichent successivement pour vous permettre de configurer le processus de gravure et le contenu du média.

ÉCRAN DE CONFIGURATION DU PROCESSUS DE GRAVURE

Configurez les options suivantes relatives au processus de gravure :

Capacité

La barre graduée située dans le cadre **Capacité** vous permet de voir en coup d'œil l'espace total du disque inséré dans le lecteur optique et l'espace libre disponible sur ce disque.



Si le disque inséré dans le lecteur optique est un disque réinscriptible qui contient déjà des données, celles-ci seront effacées lors de la gravure, même si l'espace libre est suffisant pour les conserver.

Informations sur le disque

Type de disque

Cette information vous indique le type de disque inséré dans le lecteur optique : CD, DVD ou Blu-ray.



La mention « R » signifie que le disque ne peut être gravé qu'une seule fois. La mention « RW » signifie que le disque est réinscriptible.

Taille totale

Cette information vous indique la taille totale du disque inséré dans le lecteur optique.

Identificateur

Cette information vous indique l'identificateur du disque inséré dans le lecteur optique, s'il en a un.

Informations sur le lecteur optique

Modèle

Cette information vous indique le nom du modèle de lecteur optique disponible sur votre poste de travail.

Type

Cette information vous indique le type du lecteur optique disponible sur votre poste de travail. Celui-ci doit disposer de la fonction de gravure.

Vitesse de gravure

Cette liste déroulante vous permet de sélectionner la vitesse de gravure. Les disques gravés avec une vitesse plus lente auront une durée de vie supérieure.

Autres options

Ne pas graver à la fin de la tâche : créer une image ISO à graver ultérieurement

Cette case à cocher vous permet de ne pas graver de disque à la fin de la tâche, mais de créer une image ISO qui pourra être gravée ultérieurement.



Une image ISO est un fichier possédant l'extension .iso. Il s'agit de l'image d'un disque optique (CD, DVD ou Blu-ray) sous forme de fichier. Elle peut être gravée avec un logiciel de gravure.

Taille du disque (Mo)

Cette option est disponible uniquement si vous avez coché la case **Ne pas graver à la fin de la tâche : créer une image ISO à graver ultérieurement**.

Cette liste déroulante vous permet de sélectionner une taille pour l'image ISO. Les tailles standards des formats de disque les plus courants sont disponibles dans la liste. Cependant, si vous le souhaitez, vous pouvez sélectionner la valeur **Taille personnalisée**, et indiquer une taille en mégaoctets dans le champ situé à droite de la liste déroulante.

Supprimer la tâche du serveur lorsque la gravure est terminée

Cette case à cocher vous permet de supprimer la tâche en cours une fois la gravure terminée. La tâche n'apparaîtra pas dans la liste des tâches terminées de SIATEL Media Tool.

Refuser la gravure au-delà de 80 %

La zone située en périphérie d'un disque est plus fragile que sa zone centrale. C'est pourquoi il est parfois recommandé de ne graver que 80 % d'un disque afin que les 20 % restants, situés en périphérie du disque, restent vierges. Cette case à cocher vous permet d'appliquer cette méthode, afin de réduire les risques de perte de données.

Cliquez sur le bouton **Suivant** pour passer à l'écran de sélection des données.

ÉCRAN DE SÉLECTION DES DONNÉES À INCLURE DANS LE DISQUE

Recherchez les données à inclure sur le disque, puis ajoutez-les à la sélection. Cet écran ne s'affiche pas si vous avez sélectionné une tâche ayant déjà été exécutée.

RECHERCHER LES DONNÉES À INCLURE SUR LE DISQUE

Pour rechercher les données à inclure sur le disque, vous pouvez utiliser trois méthodes différentes, disponibles

dans les trois onglets du cadre de gauche :

- Onglet **Explorateur** :
 1. Dans la liste déroulante **Base Gargantua**, sélectionnez la base de votre choix.
 2. Naviguez dans l'arborescence de dossiers jusqu'au dossier de votre choix.
- Onglet **Recherche avancée** :
 1. Dans la liste déroulante **Base Gargantua**, sélectionnez la base de votre choix.
 2. Dans la section **Attributs et valeur**, pour chaque ligne, vous pouvez sélectionner un attribut dans la liste déroulante et indiquer dans le champ la valeur recherchée pour cet attribut. Vous devez remplir au moins une ligne.
 3. Cliquez sur le bouton **Recherche**.

Cette fonction n'est pas sensible à la casse : vous pouvez utiliser indifféremment majuscules et minuscules.



*Cette fonction recherche l'expression exacte indiquée. Si vous souhaitez rechercher uniquement une partie de la valeur d'attribut, vous pouvez utiliser l'opérateur « * » (par exemple, utilisez l'expression « commande* » pour rechercher la valeur « Commande 29/10/04 »).*

- Onglet **Recherche générale** :
 1. Dans le champ **Expression**, saisissez une expression de recherche.
 2. Dans la section **Rechercher dans**, cochez les cases correspondant aux objets dans lesquels vous souhaitez effectuer la recherche.
 3. Dans la section **Options de recherche**, cochez les cases correspondant aux options que vous souhaitez appliquer à la recherche.
 4. Dans le cadre **Base Gargantua**, cochez les cases correspondant aux bases dans lesquelles vous souhaitez effectuer la recherche.
 5. Cliquez sur le bouton **Recherche**.

AJOUTER LES DOSSIERS À LA SÉLECTION

Pour ajouter des dossiers à la sélection, procédez comme suit :

1. Dans l'explorateur ou parmi les résultats de votre recherche, sélectionnez le dossier de votre choix ou le contenu général d'une base.
2. Si vous le souhaitez, cochez la case **Inclure également les sous-dossiers**. Cette option vous permet d'inclure dans la sélection non seulement le contenu du dossier sélectionné, mais aussi celui de ses sous-dossiers.
3. Cliquez sur le bouton **Ajouter** situé en bas de l'écran.

Le dossier sélectionné s'affiche dans le cadre de droite.

4. Cliquez sur le bouton **Mise à jour** pour connaître la taille de votre sélection actuelle et savoir de

combien d'espace libre vous disposez sur le disque.

5. Répétez les étapes 1 à 4 autant de fois que nécessaire jusqu'à l'obtention d'une sélection qui vous convient. Si nécessaire, vous pouvez supprimer des dossiers de la sélection : sélectionnez-les dans le cadre de droite, et cliquez sur le bouton **Supprimer**.
6. Une fois satisfait de votre sélection, cliquez sur le bouton **Gravure**.

L'écran de gravure s'affiche : la gravure démarre.

DÉPLACER DES DOCUMENTS SUR UN MÉDIA


SIATEL Media Tool vous permet d'archiver sur un média des documents qui resteront visibles dans le Client web, et consultables si le média correspondant est inséré dans le lecteur optique du serveur.

Pour déplacer des documents sur un média, procédez comme suit :

1. Dans SIATEL Media Tool, gravez les documents sur un média à l'aide d'une tâche de type **Média d'archivage**.

Dans le Client web, les documents correspondants figurent toujours dans la liste, mais ils ne peuvent plus être consultés.

2. Dans l'Outil d'administration, créez, si ce n'est pas déjà fait, un espace de stockage de type **Stockage sur média optique**.
3. Dans les propriétés de l'espace de stockage créé, dans le champ **Dossier racine**, indiquez le chemin du lecteur dans lequel vous insérerez le média (par exemple, **D:**) :




The screenshot shows a configuration window for a storage space. On the left, there is a CD icon. The form has three main sections: 'Nom' (Name) with the value 'Mon Espace', 'Description' with the value 'Ceci est une description.', and 'Identifiant pour le serveur de streaming' with the value '0012'. On the right, there is a 'Type' dropdown menu set to 'Stockage sur média optique (CD/DVD/Jukebox)', a 'Configuration' section with a 'Dossier racine' (Root folder) field set to 'D:', and a 'Vérifier' (Verify) button.

4. Créez une règle de stockage qui transfère les documents que vous avez gravés vers l'espace de stockage de type **Stockage sur média optique** que vous venez de créer, et publiez-la.

Si le média se trouve dans un lecteur du serveur, les utilisateurs peuvent consulter les documents.

Si le média n'est pas dans un lecteur du serveur, les utilisateurs qui tentent de consulter ces documents obtiennent le message suivant :



Pour que les documents soient détectés, le média doit être inséré dans un lecteur du serveur, et non dans un lecteur du poste client.

OPTIONS

Pour accéder aux options, depuis l'écran d'accueil de SIATEL Media Tool, cliquez sur **Options**.

Cochez la case **Arrêter la tâche s'il y a des documents avec des fichiers manquants** si vous souhaitez interrompre les tâches de gravure lorsque certains des fichiers sélectionnés sont introuvables.