

GESTIONNAIRES

OUTIL D'ADMINISTRATION

Ce document est la propriété de SIATEL.

Il ne peut être reproduit ou communiqué sans l'autorisation écrite de SIATEL.

TABLE DES MATIÈRES

QU'EST-CE QU'UN GESTIONNAIRE ?	5
BRANCHES ACCESSIBLES AUX GESTIONNAIRES PAR SERVEUR	6
BRANCHES ACCESSIBLES AUX GESTIONNAIRES PAR BASE	8
NOMMER UN GESTIONNAIRE	10
SUPPRIMER UN GESTIONNAIRE	11

QU'EST-CE QU'UN GESTIONNAIRE ?

Les gestionnaires sont des utilisateurs qui peuvent se connecter à l'Outil d'administration Gargantua parce qu'ils ont reçu la responsabilité d'administrer au moins une branche de ce dernier.

Lorsqu'un gestionnaire se connecte à l'Outil d'administration Gargantua, il ne voit que la ou les branches dont il a la charge.

Le super-utilisateur Admin est gestionnaire de toutes les branches de l'Outil d'administration, de manière implicite et inaliénable. Il peut ensuite créer d'autres utilisateurs et les nommer gestionnaires de tout ou partie des branches.




Les gestionnaires sont nécessairement des utilisateurs, c'est-à-dire des personnes physiques, spécifiques : un rôle ou un groupe ne peuvent pas être nommés gestionnaires de manière collective.

Il existe deux grands types de gestionnaires (mais un même utilisateur peut cumuler les responsabilités des uns et des autres) :

- Les **gestionnaires par serveur** ont accès aux branches de l'Outil d'administration communes à l'ensemble d'un serveur Gargantua : utilisateurs, groupes et rôles, délégations, portails, ressources...
- Les **gestionnaires par base** ont accès aux branches de l'Outil d'administration relatives à telle ou telle base Gargantua : listes, attributs et formulaires, vues, processus, IntelliScan...

BRANCHES ACCESSIBLES AUX GESTIONNAIRES PAR SERVEUR

Les gestionnaires par serveur sont nommés via l'écran **Gestion des gestionnaires**, accessible en cliquant sur la branche **Gestionnaires** du volet gauche de l'Outil d'administration :



Selon leurs affectations, les gestionnaires par serveur ont accès aux branches suivantes :


- Les **Gestionnaires des gestionnaires** ont accès à la branche **Gestionnaires** du volet gauche ; ils peuvent nommer les gestionnaires par serveur, branche par branche, ainsi que les gestionnaires administratifs de bases (voir [Branches accessibles aux gestionnaires par base](#)).
- Les **Gestionnaires des utilisateurs, profils des utilisateurs, délégations, groupes et rôles** ont accès aux branches 2 à 7 du volet gauche (**Utilisateurs, Groupes, Rôles, Affectations, Délégations, Profils de paramétrage de l'interface**), ainsi qu'à tout ce qu'elles contiennent. Toutefois, ils ne peuvent ni affecter des utilisateurs, groupes ou rôles à des bases, ni utiliser l'onglet **Gestionnaires** de la branche **Affectations**, sauf s'ils sont aussi, respectivement, gestionnaires administratifs des bases concernées et gestionnaires des gestionnaires.
- Les **Gestionnaires des bases Gargantua** ont accès à la branche **Bases Gargantua**, ainsi qu'à l'écran

de gestion présent à la racine de chaque base ; ils peuvent ajouter ou supprimer des bases et fixer les paramètres généraux de ces dernières. En revanche, ils ne peuvent ni affecter des utilisateurs, groupes ou rôles à des bases, ni nommer des gestionnaires par base : pour cela, il leur faut en effet être gestionnaires des gestionnaires.

- Les **Gestionnaires des portails** ont accès à la branche **Portails** ; ils peuvent ajouter et supprimer des portails et les affecter à des utilisateurs, à des groupes ou à des rôles.
- Les **Gestionnaires des ressources** ont accès à la branche **Ressources** et à toutes ses fonctionnalités.
- Les **Gestionnaires des espaces et des règles de stockage** ont accès aux branches **Espaces de stockage** et **Règles de stockage**.
- Les **Gestionnaires des planificateurs** ont accès à la branche **Planificateurs**.
- Les **Gestionnaires des certificats** ont accès à la branche **Certificats** et à toutes ses fonctionnalités.
- Les **Gestionnaires des statistiques** ont accès au module **Statistiques**.

BRANCHES ACCESSIBLES AUX GESTIONNAIRES PAR BASE

Les gestionnaires par base sont nommés via le cadre **Gestionnaires** situé dans l'onglet **Affectations** de l'écran de gestion présent à la racine de chaque base :



Selon leurs affectations, les gestionnaires par base ont accès aux branches suivantes :

- Les **Gestionnaires administratifs de la base** ont accès à l'écran de gestion situé à la racine de chacune des bases dont ils sont gestionnaires ; ils peuvent fixer les paramètres généraux de ces bases, leur affecter des utilisateurs, groupes ou rôles, et nommer les autres gestionnaires de la base. De plus, les gestionnaires administratifs de la base ont toujours la responsabilité implicite de toutes les sous-branches de la base : il est inutile de les ajouter dans les champs correspondant aux sous-modules de la base.



Les gestionnaires administratifs de chaque base Gargantua peuvent également être nommés depuis l'onglet « Bases » de l'écran « Gestion des gestionnaires ».

- Les **Gestionnaires des listes, attributs, formulaires et profils d'affichage** ont accès aux sous-branches **Listes**, **Attributs**, **Règles de composition**, **Profils d'affichage des contenus** et **Formulaires**.
- Les **Gestionnaires des vues** ont accès à la sous-branche **Vues**.
- Les **Gestionnaires des processus** ont accès à la sous-branche **Processus**.
- Les **Gestionnaires des modèles OCR** ont accès à la sous-branche **Modèles OCR**.

- Les **Gestionnaires des tâches IntelliScan** ont accès à la sous-branche **Tâches IntelliScan**.
- Les **Gestionnaires des profils de sécurité** ont accès à la sous-branche **Profils de sécurité**.
- Les **Gestionnaires des scripts** ont accès à la sous-branche **Scripts**.



Les gestionnaires par base qui ne sont pas gestionnaires administratifs peuvent voir l'écran de gestion situé à la racine de la base mais ils ne peuvent y apporter aucune modification.

NOMMER UN GESTIONNAIRE

Vous pouvez nommer les gestionnaires depuis différents endroits selon leur type :

- **Gestionnaires par serveur** : depuis l'onglet **Serveur** de l'écran de gestion des gestionnaires ;
- **Gestionnaires par base** : soit depuis l'onglet **Base** de l'écran de gestion des gestionnaires, soit depuis l'onglet **Affectations** de l'écran de gestion de la base concernée.

Pour nommer un gestionnaire :

1. Accédez à l'onglet **Serveur** ou **Base** de l'écran de gestion des gestionnaires, ou à l'onglet **Affectations** de l'écran de gestion de la base concernée.
2. Repérez le champ correspondant aux responsabilités de gestion que vous souhaitez attribuer.
3. Cliquez sur le bouton  situé à droite du champ.

Une boîte de dialogue s'affiche.

4. Dans le champ **Nom** de la boîte de dialogue, tapez les premières lettres du nom de l'utilisateur que vous souhaitez nommer gestionnaire.

Une liste d'utilisateurs s'affiche.

5. Dans la liste, double-cliquez sur le nom de l'utilisateur de votre choix.

Cet utilisateur est désormais gestionnaire des branches ou sous-branches correspondant au champ.

SUPPRIMER UN GESTIONNAIRE

Vous pouvez supprimer les gestionnaires depuis différents endroits selon leur type :

- **Gestionnaires par serveur** : depuis l'onglet **Serveur** de l'écran de gestion des gestionnaires ;
- **Gestionnaires par base** : soit depuis l'onglet **Base** de l'écran de gestion des gestionnaires, soit depuis l'onglet **Affectations** de l'écran de gestion de la base concernée.

Pour supprimer un gestionnaire :

1. Accédez à l'onglet **Serveur** ou **Base** de l'écran de gestion des gestionnaire, ou à l'onglet **Affectations** de l'écran de gestion de la base concernée.
2. Repérez le champ correspondant aux responsabilités de gestion que vous souhaitez supprimer.
3. Cliquez sur le bouton  situé à droite du champ.

Une boîte de dialogue listant les noms des gestionnaires pour ce champ s'affiche.

4. Dans la liste, double-cliquez sur le nom du gestionnaire que vous souhaitez supprimer.

Cet utilisateur n'est plus gestionnaire pour les branches ou sous-branches correspondant au champ.